



FERTIG

RASEN

GUT BRUCHHAUSEN

So legen Sie richtig.

Verlegen Sie den Rasen gleich am Tag der Anlieferung bzw. Abholung!

BODENBESCHAFFENHEIT

- Empfehlenswert sind **Mutterboden oder vorhandene Gartenerde**.
- Unter dem Fertigrasen dürfen **kein reiner Humus, kein Torf, kein Kompost und kein Rindenmulch** verwendet werden.

BODENVORBEREITUNG

- **Entfernen Sie** bei guter Bodenstruktur **den alten Rasen** nur oberflächlich – am besten mit einem **Leih-Schälgerät** von uns – und fahren Sie danach mit der Oberflächenvorbereitung fort.
- **Bei schlechten Bodenverhältnissen:**
 - **Lockern Sie den Boden** in trockenem Zustand mit einer Gartenfräse oder einem Spaten.
 - Ersetzen Sie alte Bodenschichten ggf. durch **8–10 cm neuen Mutterboden**.
 - Arbeiten Sie **bei Staunässe** eine 4 cm dicke Sandschicht in die oberen 10 cm Ihres Gartenbodens ein oder drainieren Sie ihn bei Bedarf.

OBERFLÄCHE

- **Befreien Sie die Oberfläche** von Steinen, Wurzeln und Pflanzenresten.
- **Glätten Sie den Boden mit einer Harke**. Ein ebener Untergrund ergibt eine glatte Rasenfläche. Verfestigen Sie die Oberfläche mit einer Walze.
- **Planieren Sie verbliebene Löcher** und Unebenheiten mit Garten- oder Pflanzerde und walzen Sie den Boden erneut trittfest an.
- **Nutzen Sie alternativ die neue »Sandwich-Methode«** (neuen Rasen auf alten Rasen).

VERLEGUNG

- **Beginnen Sie in Längsrichtung an einer geraden Kante** (z. B. Terrasse oder Gehweg).
- Behalten Sie immer die **gleiche Verlegerichtung** bei.
- Legen Sie die Bahnen auf den trittfest gewalzten Boden **dicht aneinander** (»auf Stoß«) und gehen Sie wenn möglich über den verlegten Rasen, nicht über die vorbereitete Fläche.
- Achten Sie an der kurzen Seite **auf passenden Anschluss** und drehen Sie ggf. das Rasenstück um 180°.
- **Schneiden Sie die Ränder in beliebiger Form** mit einem scharfen Messer zu.
- **Walzen** Sie den verlegten Fertigrasen vor der Bewässerung an.
- Verteilen Sie gleichmäßig **20 l Wasser pro m²** sofort nach der Verlegung.
- Auch bei prallem Sonnenschein sollten Sie den Rasen **sofort bewässern**. Bei großen Flächen walzen und wässern Sie am besten abschnittsweise bereits während der Verlegearbeiten.

PFLEGE ANWUCHSPHASE

- **Bewässern Sie Ihren Rasen regelmäßig**, bis er angewachsen ist, mit 15 l pro m² morgens und abends nach folgendem Schema:
 - **Woche 1:** jeden Tag
 - **Woche 2:** jeden zweiten Tag
 - **Woche 3:** jeden dritten Tag
- **Mähen Sie den Rasen** erstmalig bei einer Wuchshöhe von 7–8 cm (Schnitthöhe nicht kürzer als 4 cm). Um eine optimale Wurzelbildung zu fördern, düngen Sie den Rasen 14 Tage nach der Verlegung zum ersten Mal.

www.fertig-rasen.de

0211 283067

Deutscher
Rollrasen
Verband

FERTIG-RASEN • Gut Bruchhausen • Bruchhausen 6 • 40629 Düsseldorf • info@fertig-rasen.de

